

Austausch einer VR-NetWorld Card (HBCI-Chipkarte) in der VR-NetWorld Software


Diese Anleitung beschreibt die Vorgehensweise zum Austausch Ihrer neuen VR-NetWorld Card in der VR-NetWorld Software.

Hinweis:


Die VR-NetWorld Card wurde Ihnen mit einer neuen PIN und PUK zugesandt. Die PIN Nummer können Sie nach der Einrichtung im Programm ändern. Die PIN-Änderung ist in dieser Anleitung beschrieben. Die PUK dient zur Entsperrung Ihrer Karte nach 3maliger PIN-Falscheingabe. Bitte bewahren Sie diese gut auf.

Austausch der VR-NetWorld Card


Bitte melden Sie sich in der VR-NetWorld-Software mit Ihrem Benutzer an.




Klicken Sie im Hauptmenü auf „Stammdaten“ – „Bankverbindungen“.




Jetzt mit der rechten Maustaste auf die betreffende Bankverbindung klicken und wählen den Punkt „Sicherheitsmedium wechseln“



Anschließend erscheint eine Rückfrage zum Austausch des Sicherheitsmediums. Bestätigen Sie diese mit „Ja“.



Im folgendem Fenster wählen Sie das Sicherheitsmedium „Chipkarte“ aus und klicken auf „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.

Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

- PIN/TAN
- Schlüsseldatei
- Chipkarte
- kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Anschließend werden Sie aufgefordert die PIN am Lesegerät einzugeben. Hier geben Sie jetzt nur noch Ihre neue PIN, welche Sie mit der Post erhalten haben, ein.

Nun werden die bereits auf der Karte gespeicherten Daten angezeigt. Bestätigen Sie bitte mit „Weiter“ ohne etwas zu verändern.

Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>		62091800	TCP/IP	hbci01.fiducia.de
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

Im folgenden Fenster werden die Daten der Bankverbindung angezeigt, bestätigen Sie diese mit „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl

Kreditinstitut

Benutzerkennung

URL/IP-Adresse

Komm. Dienst

Schlüsselstatus

Kunden-ID

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

Im nächsten Fenster wird die aktuelle Kommunikationsadresse zur Bank, sowie die HBCI/FinTS-Version 3.0 angezeigt. Bitte bestätigen Sie mit „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse

HBCI/FinTS-Version

Version

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Nun wird die neue Karte synchronisiert. Bestätigen Sie mit „Ja“ und folgen Sie wieder den Anweisungen des Programm. Während des Synchronisationsvorgangs werden sie mehrmals aufgefordert die neu erhaltene PIN einzugeben.

Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?


Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:

Bankverbindung >dfasdf< bei Volksbank Hohenlohe (BLZ 62091800)
* Bankverbindung synchronisieren

Bestätigen - Au
chi - Görtsch
017 16:28

Ja Nein Hilfe

Die erfolgreich verlaufene Synchronisation wird mit der Meldung „Alles verlief erfolgreich“ beendet. Bestätigen Sie dies mit „Fenster schließen“.




Die Umstellung ist beendet! Bitte verwenden Sie ab sofort nur noch Ihre neue Karte und Ihre neue PIN. Ihre bisherige Karte kann vernichtet werden.

Bitte achten Sie stets darauf, die Chipkarte, PIN und PUK sorgfältig zu verwahren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.


Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam in regelmäßigen Abständen die PIN für Ihre VR-NetWorld Card zu ändern.

Änderung der PIN


Klicken Sie im Hauptmenü auf „Stammdaten“ – „Bankverbindungen“. Unten erscheinen dann Ihre bestehenden Bankverbindungen



Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf die betreffende Bankverbindung und wählen „Bearbeiten“ aus. Sie werden nun aufgefordert die Chipkarte einzulegen und die PIN einzugeben



Im nun angezeigten Fenster wählen Sie den Punkt „Sicherheitsmedium“ aus und die dann die Funktion „PIN ändern“.



Geben Sie bei Aufforderung zur PIN-Eingabe als erstes die aktuelle PIN, anschließend zweimal die neue gewünschte PIN-Nummer (Bitte beachten Sie, dass die Länge der PIN 6-8 Stellen betragen muss) am Chipkartenleser ein und bestätigen jeweils mit der grünen „OK“ Taste.

Die Meldung „Die PIN wurde geändert“ und das Fenster „Bankverbindung bearbeiten“ können Sie nun mit „OK“ bestätigen.



Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer 07940 933-555 zur Verfügung.